

Configuration requise Across v5.0

Date de mise à jour : février 2010	Across Personal Edition	Serveur ³ Across Language Server	Client Across Language Server	crossVPN Proxy
Cadence du processeur	1,5 GHz, 2 GHz et plus recommandé (CPU multicore rec.)	2,5 GHz minimum (CPU multicore rec.)	1,5 GHz, 2 GHz et plus recommandé (CPU multicore rec.)	1,5 GHz minimum (CPU multicore rec.)
Mémoire principale	1 Go RAM, 2 Go et plus rec. ²	2 Go RAM, ⁴ 4 Go et plus rec.	1 Go RAM, 2 Go et plus rec. ²	1 Go RAM
Disque dur	5 Go minimum	10 Go minimum	5 Go minimum	1 Go minimum
Résolution d'écran	1 024 x 768, 1 280 x 1 024 (rec.)	800 x 600, 1 024 x 768 (rec.)	1 024 x 768, 1 280 x 1 024 (rec.)	800 x 600 minimum
Système d'exploitation¹	MS Windows XP (rec.), MS Windows Vista ou MS Windows 7	MS Windows Server 2003 (rec.) ou MS Windows Server 2008 ^{5, 6, 7, 8}	MS Windows XP (rec.), MS Windows Vista ou MS Windows 7	MS Windows Server 2003 (rec.) ou MS Windows Server 2008 ^{5,6,7}
Serveur de bases de données	MS SQL Server 2005 ou MS SQL Server 2008	MS SQL Server 2005 ou MS SQL Server 2008	crossWAN: MS SQL Server 2005 ou MS SQL Server 2008	
Navigateur	MS Internet Explorer 7.0 ou 8.0	MS Internet Explorer 7.0 ou 8.0	MS Internet Explorer 7.0 ou 8.0	MS Internet Explorer 7.0 ou 8.0
Pour accéder à crossWeb et crossTerm Web vous pouvez utiliser MS Internet Explorer (Version 7.0 ou 8.0) ou Mozilla Firefox (Version 3.0 ou 3.5).				

¹ Avec les derniers correctifs et les services packs.

² Une mémoire vive d'au moins 2 Go est requise pour utilisation sur le système d'exploitation MS Windows Vista.

³ Exemple pour une petite installation Across. Pour des installations de moyenne à grande taille, merci de nous consulter.

⁴ Une configuration plus importante est requise pour la gestion de projets avec crossWeb.

⁵ Les services de rapports SQL Server Reporting Services doivent être installés pour l'utilisation du module de rapports crossAnalytics.

⁶ Les services d'informations internet (IIS) doivent être installés pour garantir le bon fonctionnement d'Across.

⁷ Le mode de compatibilité IIS⁶ doit impérativement être activé pour l'utilisation du système d'exploitation MS Windows Server 2008.

⁸ Pour l' utilisation de crossMining et de crossWeb assurez vous que la version 3.5 de Microsoft.NET soit installée.

- **La configuration requise pour le système d'exploitation doit être satisfaite au minimum pour toutes les installations**
- **Un réseau de 100 Mbit minimum est nécessaire pour Across Language Server.**